

PLANTATION D'UN ARBRE

- Dans une parcelle pas trop humide, de novembre à mars, en sol ressuyé, pas gelé en profondeur, à la distance nécessaire (ou encore mieux : préparer le trou 6 mois à l'avance, en couvrant le sol avec une bâche ou 20cm de paille, BRF...)
- Enlever la couche d'herbe avec ses racines (à la houe par exemple)
- Greliner sur 1m² finement (5cm entre chaque coup pour ne pas faire de tranches)
- Faire un trou de 50x50x50 cm
- Séparer la terre de surface (20 cm) et la terre de profondeur
- Donner quelques coup de fourche-bêche au fond du trou pour une meilleure pénétration des racines
- **Praliner** les racines avec un mélange : 1/3 bouse de vache, 1/3 terre argileuse, 1/3 eau
- **En sol drainant :** plantez en cuvette, le **collet** (zone juste au dessus des racines) **en-dessous du niveau du sol**
- **En sol lourd et pour les arbres sensibles à l'humidité :** **plantez sur butte (maintenue avec pierres ou bois), le collet au-dessus du niveau du sol**
- **Attention à ne pas enterrer le point de greffe**
- Poser un tuteur en zone ventée et s'il y a du chevreuil ou lapin, une protection du tronc jusqu'à 1m20 ou jusqu'aux branches basse (grillage à poule maillage 15mm)
- Remettre la terre de profondeur, tout autour et en-dessous des racines, tasser avec un bâton si nécessaire
- Remettre la terre de surface sans tasser, et le tapis d'herbe retourné autour pour former une cuvette
- Si c'est l'automne, ne pas arroser. Au printemps mettre 30 litres d'eau pour chasser l'air (même s'il pleut)
- Recouvrir de 5 cm de compost ou fumier frais (automne) ou décomposé (printemps)
- Mettre 20 cm de mulch (BRF, feuilles mortes, paille) sur un cercle de 1m autour du tronc
- Dégager le tour du tronc sur 5 cm
- Mettre une étiquette durable (métal), faire un plan

